

دليل مستخدم SkanApp

SkanApp هو تطبيق سريع جداً¹ لتصوير المستندات لهواتف الأندرويد.

مع ضغطة زر واحدة, يستطيع التطبيق اقتصاص وفصل وتحسين وتقويم الصفحات المصورة وإصدار ملف PDF متعدد الصفحات وقابل للبحث بوضع الألوان أو الرمادي أو الأبيض والأسود وإرفاق بريد صوتي وإرساله إلى بضعة جهات على سحابة التخزين.

التطبيق قابل للاستخدام بوضع ثابت (على سبيل المثال, عندما يتم وضع الهاتف Skanstick أو جهاز مشابه) أو محمول.

هذا الدليل يوفر المعلومات التي تحتاجها لتبدأ استعمال كل خصائص SkanApp, إذا تحتاج المزيد من المساعدة, دعم الأيميل على support@go2get.com.

الوضع المحمول

1. إذا كان ضروري, لف الشاشة عبر ضغط زر **اللف**: ضغطة واحدة, 90 درجة عكس عقارب الساعة أو ضغطة طويلة, بأي اتجاه.
2. عدل إطار القص واختر وضع صفحة فردية أو مزدوجة.
3. خذ صور عبر:
 - ضغط الزر الموجود على الشاشة بأيقونة الكاميرا
 - ضغط زر **رفع الصوت**سيظهر عدد الصفحات المصورة في أسفل زر **الكاميرا**.
4. بشكل اختياري, سجل البريد الصوتي عبر إما:
 - ضغط الزر الموجود على الشاشة بأيقونة المايكروفون
 - ضغط زر **تخفيض الصوت**اضغط الزر مرة أخرى لتوقف التسجيل والإستماع إليه.

عندما يتوفر تسجيل البريد الصوتي, ستظهر أيقونة الشريط في أسفل زر **المايكروفون**, للاستماع مرة أخرى أو مسح البريد الصوتي, اضغط على أيقونة المايكروفون () لإظهار صندوق الحوار المنبثق مع هذه الخيارات.



للحفظ على التسجيل السابق, اضغط زر **تخفيض الصوت** لبدأ تسجيل جديد.

5. إذا كان ضروري, اختر/غير الوجهات.
 - للتشغيل أو الإطفاء, اضغط أيقونة الوجهة (هاتف ذكي أو كرت SD أو إيميل أو كمبيوتر أو قوقل درايف), ولاحظ ان أيقونة الهاتف الذكي غير مشغلة.

- لتفعيل أو إلغاء الخيارات بسرعة، اضغط لمدة طويلة على أيقونة الواجهة لفتح إعدادات الهاتف الذكي (الظاهر أدناه كمثال) وكرت الـ SD والإيميل والكمبيوتر وقوقل درايف (النسخ القصيرة) لاختيار أو إضافة ملف وإذا ستمت إضافة بريد صوتي والتحويل إلى PDF ووضع الكلمات المفتاحية للـ PDF.



6. احفظ/ارسل الصفحات المصورة عبر:

- الضغط على الزر الموجود على الشاشة مع أيقونة الغيمة
- الضغط مرتين على زر رفع الصوت

ملاحظة: ملف الواجهة والملفات الأم سيتم إنشائهم تلقائياً إذا لم يكونوا موجودين من قبل.

دع هاتفك الذكي يعمل من أجلك

بعد الانتهاء من التصوير، اضغط على زر الصفحة الرئيسية للهاتف لإغلاق/إيقاف SkanApp ودع عملياته في الخلفية تنهي المهام التي قد تستمر لوقت طويل مثل OCR (معدل الوقت الذي يستغرقه سامسونج جالاكسي S7 ليقوم بـ OCR لـ 100 صفحة هو 20 دقيقة)، تستطيع إطفاء الشاشة في ذلك الوقت، انصت للتنبيه الذي سيرن مرتين دالاً على إتمام المهام، أعد تشغيل SkanApp لتأكيد أن العداد على زر السحابة قد اختفى (إلا إذا كان قوقل درايف من الوجهات المختارة، هو يعمل فقط عندما يكون التطبيق ظاهر) وبعد ذلك أغلق التطبيق عبر الضغط على زر العودة للهاتف لتوفير البطارية.

نصيحة: إذا كان إنشاء ملفات الـ PDF ليس عاجلاً وتريد توفير البطارية وانت بعيداً عن مكان الشاحن، تستطيع إغلاق التطبيق فوراً بعد التصوير، ستعاد المهام في الخلفية تلقائياً في المرة القادمة التي تشغل فيها SkanApp.

الوضع الثابت

1. ضع الهاتف الذكي في Skanstick أو جهاز مشابه.
2. لف الشاشة، إذا كان ضروري، كما تم وصفه في الخطوة الأولى من قسم المحمول.
3. عدل إطار القص واختر وضع الصفحة الفردية أو المزدوجة.
4. اضغط في داخل إطار القص لوضع التركيز.
5. اختر وضع التصوير:

- وضع الواقع المعزز (AR)
- جهاز التحكم السلبي
- جهاز تحكم بلوتوث
- يدوي، كما تم وصفه في قسم المحمول

6. بناء على الخيار في الخطوة 5, اتبع الخطوات في القسم الموازي أدناه.

وضع الـAR

1. اضغط على زر تشغيل وضع AR، عند التشغيل, سيتم وضع خط تحت الزر، لاحظ أن الثلاثة أزرار على يمينه (الكاميرا والميكروفون والسحابة) تغيرت أشكالها (الإطار) وحالاتها، في هذه الحالة, سوف تعمل كأزرار AR.



ملاحظة: تلقائياً, زر وضع الـAR ليس ظاهر، ضع صح عند زر **اظهر وضع AR** في حوار إعدادات الهاتف الذكي.



2. اسحب أزرار الـAR واحد تلو الآخر إلى خارج إطار القص.

ملاحظة: أزرار الـAR تعمل بأفضل شكل عند وضعها فوق سطح داكن/أسود، إذا خلفتك ليست داكنة, ضع العبوة السوداء التي أنتت مع Skanstick أو قطعة من الورق/القماش الأسود في منطقة تسليط أزرار الـAR.

3. اضغط في وسط إطار القص لوضع التركيز.
4. استعمل ضغطة طويلة لتنفيذ كل زر AR وضغطة فردية لإطفائه، عند التفعيل, يتم وضع خط تحت الزر، في هذه الحالة, أي تغيرات في الصورة في دخال حدود الزر سيفهمها التطبيق كضغط.
5. خذ صورة عبر تحريك اصبعك بشكل مؤقت في منطقة زر الكاميرا بناء على اختيارك لوضع الصفحة, سيزيد العداد في أسفل الزر بأرقام أحادية أو ثنائية.

6. لتسجيل الرسائل الصوتية، حرك صبعك تحت زر **الميكروفون AR** وامسكه هناك أثناء التسجيل، حرك اصبعك بعيدا لإيقاف التسجيل والاستماع إليه، أعد الخطوة، إذا كان ضروري، للحفاظ على التسجيل السابق.

ملاحظة: للاستماع مجددا أو مسح التسجيل، اضغط على الزر لإطفائه و ثم اضغطه لفترة طويلة مرة أخرى وكأنك ستشغل اضغط زر **الاستماع أو الحذف** في صندوق الحوار المنبثق.

7. حرك اصبعك في نطاق زر **الغيمة** المفعّل لحفظ/إرسال الملفات إلى الوجهات الفعالة حاليا، لاحظ عداد الصفحات المصورة على زر **الكاميرا** يختفي، وعداد باقات الوجهة الموجود فوق زر **الغيمة** سيزيد نظرا إلى كمية الوجهات الفعالة.

ملاحظة: في حال فشل الرفع والإرسال، أيقونة التنبيه (⚠️) ستكون ظاهرة على يسار شريط الأدوات السفلي، اضغط الأيقونة لعرض رسالة الخطأ، لإعادة المحاولة، ضع علامة صح عند الإرسال أو الإرسالات الفاشلة واضغط زر **أوكي**، للإيميلات الفاشلة، صندوق حوار **إعدادات الإيميل** (نسخة قصيرة) سيظهر لتغيير البيانات مثل كلمة السر وإيميلات الوجهة وحتى حساب الإيميل الذي يرسل منه.

جهاز التحكم السلكي

1. قم بتوصيل كابل الصوت الذي أتى مع Skanstick أو أي سماعات مع زر ميديا (على سبيل المثال: التي أنت مع هاتفك الذكي) في منفذ الصوت، لاحظ أن زر **AR** تم استبداله بأيقونة السماعة (زر **جهاز التحكم السلكي**) وأزرار **الكاميرا والميكروفون والغيمة** فعالات، هناك خط تحت الأيقونات.

زر تفعيل **جهاز التحكم السلكي** لديه حالتان، وضع فردي (التلقائي) أو وضع متعدد، لتفعيل الأزرار المتعددة، اضغط زر **جهاز التحكم السلكي**.

2. وضع الزر الفردي

a. خذ صورة، اضغط الزر على الكابل أو زر **الإيقاف** على السماعات.

b. تسجيل الرسائل الصوتية، اضغط الزر ثلاثة مرات لبدء التسجيل، اضغط مرة واحدة لإيقافه والاستماع إلى التسجيل، كرر الخطوة، إذا كان ضروري، للحفاظ على التسجيل السابق.

c. احفظ/ارسل الملفات، اضغط الزر مرتين.

3. وضع الأزرار المتعددة

a. خذ صورة، اضغط زر **الإيقاف**.

b. تسجيل الرسائل الصوتية، اضغط زر **تخفيض الصوت** لبدء التسجيل، اضغطه مرة أخرى لإيقافه واستمع إلى التسجيل مرة أخرى.

c. احفظ/ارسل الملفات، اضغط زر **رفع الصوت**.

جهاز تحكم بلوتوث

1. فعل بلوتوث على هاتفك الذكي وقم بعمل اقتران لبلوتوث ذو تحكم بعيد أو أي عصي سيلفي بلوتوث.

2. لأخذ صورة، اضغط علي الزر مصراع بلوتوث ذو تحكم بعيد.

3. لتسجيل الرسائل الصوتية، اضغط الزر ثلاثة مرات لبدء التسجيل، اضغط عليه مرة واحدة لإيقافه والاستماع إلى التسجيل مرة أخرى، كرر الخطوة، إذا كان ضروري، للحفاظ على التسجيل المسبق.

4. لحفظ/إرسال الملفات، اضغط الزر مرتين.

OCR، ملفات PDF القابلة للبحث

التعرف الضوئي على الحروف (OCR) يسمح بإنشاء ملفات PDF قابلة للبحث، لكل لغة، الـ OCR يحتاج ملف إضافي مع بيانات التدريب، عندما يتم تثبيت التطبيق، يبدأ بتحميل ملف اللغة الإنجليزية في الخلفية تلقائياً.



فعل الـ OCR

1. اضغط زر الإعدادات (أيقونة العجلة) واختر خيار الـ PDF.
2. ضع علامة صح في صندوق الـ OCR.
3. اضغط على زر تشغيل اللغات لعرض القائمة الحالية للغات الـ OCR المحملة، اختر اللغة المرغوبة، اسم اللغة أو أسماء اللغات التي تم اختيارها ستظهر في صندوق الحديث على يمين زر اللغات، إذا تحتاج أن تضيف لغة أخرى، بكل بساطة، اضغط ذلك الصندوق واختر اللغة من القائمة، الاختيار الجديد سيستبدل القيمة الحالية في الصندوق وسيضيف اللغة إلى قائمة اللغات المتوفرة.
4. إذا كانت مستنداتك تحتوي على أكثر من لغة، تستطيع وضع علامة صح في صناديق اللغات المطلوبة، الرجاء العلم أن تفعيل عدة لغات سيمدد عملية الـ OCR ولا يعتمد عليه بقدر استعمال لغة واحدة للمستند.



5. إذا كانت تواجهك رسائل انتهاء الوقت للـ OCR (أيقونة المثلث في شريط الأدوات أدناه) للصفحات مع نص، ارفع القيمة التلقائية ألا وهي 300 ثانية، يعتمد الوقت المطلوب للقيام لصفحة OCR على سرعة معالج الهاتف ونوع وجودة الصورة.

ملاحظة: تستطيع عرض أي الصفحات قد فشلت بالـ OCR عبر ضغط أيقونة الخطأ (المثلث)، وستكون أرقام الصفحات والملفات ظاهرة لتبليغك أن بعض الصفحات لا تحتوي على نص قابل للبحث، حالياً، ولا تستطيع إعادة الـ OCR على صفحات فردية. علي اي حال، يمكنك تصدير الصور من ملف الـ PDF بالنقر علي زر تصدير/استيراد (↕) وتحديد الخيار إعادة الاستخدام. بعد زيادة قيمة وقت الانتهاء للـ OCR، انقر علي زر السحابة لانشاء وحفظ ملف PDF جديد.

ماذا يؤثر على جودة وسرعة الـ OCR؟

- نوع الصورة - صور بسيطة بدون رسومات تنتج نتائج أسرع وأفضل.
- الإضاءة - الإضاءة الكافية تصنع صور أحسن وبالمقابل تطور جودة الـ OCR، استعمال فلاش. حتى مع ضوء النهار، يستطيع تحسين جودة الـ OCR.
- حجم الخط، الخط الكبير أو الصغير جدا قد لا يكون مرئي، في أثناء تعديل حجم الصورة/النص نسبة إلى حجم صفحة الـ PDF الحالي (الذي يتم اختياره عبر إعدادات الـ PDF)، اختر الحجم الملائم للمستند ليوازي إطار القص بشكل تقريبي أو انشئ وأضف حجم مستند جديد موصوف في الملاحظة أدناه، الحجم المختار سيؤثر على المطبوع (على سبيل المثال، بطاقة عمل مصورة مع إطار القص قريب من حدودها واختيار حجم رسالة/صفحة A4، سيتم تعديل حجمها لتعبئة الصفحة).

ملاحظة: لإنشاء حجم مستند مخصص (على سبيل المثال، بطاقة عمل)، أدخل الاسم والعرض والطول المرغوب (بالبوصة أو المليمتر) واضغط الزر مع علامة الزائد.

كلمات الـ PDF المفتاحية

مواصفات الـ PDF تحتوي على فكرة كلمات مفتاحية، الكلمات المفتاحية قابلة للبحث والعرض مع مساعدة أدوبي أكروبات أو أداة أخرى من طرف ثالث، أصبح استعمال الكلمات المفتاحية لتصنيف المستندات أكثر مرونة لوضع المستندات بكل بساطة في ملف، وهو يسهل إيجاد المستندات التي لا تنتمي إلى تصنيف واحد، ميزة أخرى هي المقدرة على إنشاء كلمات مفتاحية بعدة لغات لكل ملف PDF، ولذلك المستندات قابلة للترتيب والاكتشاف بطرق مختلفة بغض النظر عن اللغات المستخدمة (والمطبق عليها OCR) في المستند.

الـ SkanApp يعرض الكلمات المفتاحية المندرجة تحت اسم الملف، الملفات موجودة في الملف العام² صور SkanApp / مساحة تخزين أو ملفاته الفرعية، لعرض أو إرسال إيميل أو مسح الملفات، اضغط أيقونة وجهة الهاتف الذكي لفترة طويلة واضغط زر **التصفح**.

الملاحظة: ستتم إضافة خاصية البحث عبر الكلمات المفتاحية وأسامي الملفات والنص الكامل (OCR) في المستقبل القريب.

إعدادات الإيميل

إذا اخترت خيار **مسموح بدخول الحسابات** عند تشغيل الـ SkanApp, ستتم تعبئة معظم الخانات المطلوبة، أدخل كلمة السر للإيميل المختار واضغط زر **أوكي**.

ملاحظة: إذا اخترت حساب جيميل وفعلت التوثيق ذو عاملين الذي تنصح به قوقل, ستحتاج إطفائه وتفعيل خيار **اسمح للتطبيقات الأقل أمن** على صفحة الإنترنت لحساب جيميل كذلك، على الرغم من أنه من المحتمل أن تغير الـ SkanApp للعمل مع هذه الخيارات وهي مفعلة, عملية تجهيزه متعبة، ابحث عن **توثيق آوتلوك نو عاملين** لتتعلم كيف تقوم بهذا، أعلمنا من فضلك إذا كنت تود أن نعدل الـ SkanApp للعمل مع خيار التوثيق مفعل باتباع خطوتين.

البريد الإلكتروني

تمكين

مرئي

تضمين البريد الصوتي ، إن وجد

تحويل إلى PDF

أدخل الموضوع (اختياري) _____
موضوع:

أدخل الرسالة (اختياري) _____
رسالة:

أدخل اسمك (اختياري) _____
من الاسم:

أدخل البريد الإلكتروني (الوجه) إلى البريد الإلكتروني _____

حساب البريد الإلكتروني: joedoe@gmail.com

لحسابات Gmail
1. أوقف التحقق بخطوتين
2. السماح بتطبيقات أقل أماناً

أدخل كلمة المرور _____
كلمه السر:

SMTP خادم smtp.gmail.com

حسناً قريب

إعدادات الهاتف الذكي

معظم الإعدادات في صندوق حديث إعدادات الهاتف الذكي بديهية، والباقي مشروح أدناه.



حذف ملفات الـ JPEG عند تحويل الـ PDF

حتى عند اختيار خيار تحويل إلى PDF، تخزين ملفات الـ JPEG الأصلية لديه مزايا معينة، بالإضافة إلى إعادة إنشاء ملفات PDF مع مواصفات مختلفة، كما تم وصفه في ملاحظة فعل OCR، تستطيع كذلك دمج وإعادة ترتيب الصفحات للمستندات المختلفة.

نصيحة: على الرغم من أنك تستطيع الحفاظ على ملفات الـ JPEG والـ PDF على هاتفك الذكي، لتوفير مساحة الذاكرة، فعل خيار **الغى ملفات JPEG** واستعمل واحد من وسائل الغيمة (دروبوكس أو قوقل درايف) لتخزين الـ JPEGs الأصلية، ملفات الـ PDF البيضاء والسوداء أصغر من ملفات الـ JPEG المستخدمة لإنشاءهم وترتيبهم حسب المقدار.

قوم

عندما يكون هذا الخيار مفعل، فإن المستندات المصورة سوف يتم لفها إذا كانت زاوية اللف في حدود 20 درجة، للتصوير اللامستندية (الصور...الخ)، أطفئ هذا الخيار لمنع الصور الملتفة بشكل غير متوقع.

صور وابعث

عندما يكون هذا الخيار مفعل، فإن كل صورة سيتم حفظها/إرسالها بشكل تلقائي مع أي ملف بريد صوتي متوفر، زر **التقط** (أيقونة الكاميرا) لديه مظهر مختلف (نسخة أصغر من زر **السحابة** في زاويته اليمنى العليا) للإشارة عن هذه الحالة.


أظهر توازن الأبيض المخصص

عندما يكون هذا الخيار مفعل، فإن زر توازن الأبيض المخصص () سيتم إظهاره في شريط الأدوات السفلي، عندما/إذا خوارزمية توازن الأبيض المشمولة في الكاميرا فشلت وأصدرت صور مع صبغة/لون، تستطيع تصحيح التوازن مع ضغطة فردية على هذا الزر، هو يعمل بشكل مشابه للبطاقة البيضاء أو الرمادية المستعملة من قبل المصورين المحترفين مع كاميرات الـ DSLR القوية لتنفيذ توازن الأبيض، استخدم واحدة من الثلاثة طرق أدناه:

- اضغط زر تفعيل توازن الأبيض المخصص، لون خلفية الصفحة سيستعمل كلون أبيض لتصحيح توازن الأبيض في الصور الآتية حتى يتم إطفاء الزر عبر الضغط عليه مرة أخرى، هذه أسهل طريقة لتصحيح توازن الأبيض.
- ضع صفحة بيضاء من الورق على المستند حتى يكون إطار القص من ضمن حدود هذه الصفحة بشكل كلي، اضغط زر توازن الأبيض المخصص.
- بدلا من الصفحة البيضاء في الخطوة 2, ضع بطاقة بيضاء رسمية داخل إطار القص واضغط الزر.

اللغة

تستطيع تغيير أي نص واجهة مستخدم وإلغاء أو إضافة لغات جديدة.



- لتغيير أي نص، اعثر على وصحح السطر الموازي في الملف المحلي (english.txt, german.txt, french.txt or russian.txt)، هم موجودين في ملف /الصور/إعدادات SkanApp.

وقت الضغط مرتين (ثانية)

خيار **وقت الضغط مرتين (ثانية)** يحدد مدى سرعتك المطلوبة لضغط الزر الجسدي (سواء على الهاتف أو المصراع البلوتوث أو جهاز التحكم السلكي) لإصدار تأثير ضغطتين أو ثلاثة، ارفع هذه القيمة إذا ضغطتك المزدوجة يتم فهمها من قبل ال SkanApp كضغطتين فرديتين.

كيف تعرض أو تمسح أو ترسل الملفات المحفوظة على الهاتف الذكي كإيميل

اضغط أيقونة وجهة الهاتف الذكي على اليمين لفترة طويلة واضغط زر تصفح.

كبدل، اضغط زر تصفح من علي حوار إعدادات الهاتف الذكي.

¹سرعة تصوير الـ+250 صفحة في 10 دقائق قابلة للإنجاز في الوضع الثابت (الصفحة المزدوجة)، مرحلة ما بعد المعالجة لإتمام مهام الخلفية مثل الـOCR وإرسال/رفع ملفات تعتمد على عدة عوامل (على سبيل المثال، سرعة المعالج ومدى تعقيد الصورة...الخ) وهيه ليست متضمنه.

²لم يتم مسح الملفات العلنية (وملفاتك) إذا/عندما يتم الغاء تنصيب الـSkApp.